

CodeArts IDE

API 参考

文档版本 01
发布日期 2025-07-22



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目录

1 使用前必读..... 1

2 API 概览..... 3

3 如何调用 API.....4

3.1 构造请求.....4

3.2 认证鉴权.....7

3.3 返回结果.....8

4 API..... 10

4.1 激活管理..... 10

4.1.1 购买 CodeArts IDE 激活码..... 10

4.1.2 查询 CodeArts IDE 激活码列表.....14

4.1.3 绑定激活码至指定用户.....20

4.1.4 解绑已绑定的激活码..... 22

5 附录..... 25

5.1 状态码.....25

5.2 错误码.....27

5.3 获取项目 ID.....28

5.4 获取账号 ID.....29

6 文档修订记录..... 31

1 使用前必读

概述

CodeArts IDE是一个适用于Windows和Linux的集成开发环境（IDE），它将源代码编辑器的简洁性与代码补全和调试等强大的开发工具结合在一起，提供简单易用的编辑、构建、调试能力，可以让您在环境配置上花费更少的时间，节省更多的时间用于实现您的创意。

您可以使用本文档提供的API对CodeArts IDE进行相关操作，如：激活管理。支持的全部操作请参见[API概览](#)。

在调用CodeArts IDE的API之前，请确保已经充分了解CodeArts IDE的相关概念，详细信息请参见[产品介绍](#)。

调用说明

CodeArts IDE提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见[如何调用API](#)。

您可以在[API Explorer](#)中调用API，查看API请求和返回结果。此外，API Explorer会自动生成相应API调用示例，帮助您使用API。

终端节点

终端节点即调用API的[请求地址](#)，不同服务不同区域的终端节点不同，CodeArts IDE的终端节点如[表1-1](#)所示，请您根据业务需要选择对应区域的终端节点。

表 1-1 CodeArts IDE 的终端节点

区域名称	区域	终端节点（Endpoint）	协议类型
华北-北京四	cn-north-4	ide.cn-north-4.myhuaweicloud.com	HTTPS

约束与限制

详细的限制请参见具体API的说明。

基本概念

- 账号
用户注册华为云时的账号，账号对其所拥有的资源及云服务具有完全的访问权限，可以重置用户密码、分配用户权限等。由于账号是付费主体，为了确保账号安全，建议您不要直接使用账号进行日常管理工作，而是创建用户并使用其进行日常管理工作。
- 用户
由账号在IAM中创建的用户，是云服务的使用人员，具有身份凭证（密码和访问密钥）。
在[我的凭证](#)下，您可以查看账号ID和用户ID。通常在调用API的鉴权过程中，您需要用到账号、用户和密码等信息。
- 区域（Region）
从地理位置和网络时延维度划分，同一个Region内共享弹性计算、块存储、对象存储、VPC网络、弹性公网IP、镜像等公共服务。
Region分为通用Region和专属Region：
 - 通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region。
 - 专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region。详情请参见[区域和可用区](#)。
- 可用区（AZ，Availability Zone）
一个AZ是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。
- 项目
华为云的区域默认对应一个项目，这个项目由系统预置，用来隔离物理区域间的资源（计算资源、存储资源和网络资源），以默认项目为单位进行授权，用户可以访问您账号中该区域的所有资源。
如果您希望进行更加精细的权限控制，可以在区域默认的项目中创建子项目，并在子项目中购买资源，然后以子项目为单位进行授权，使得用户仅能访问特定子项目中资源，使得资源的权限控制更加精确。
- 企业项目
企业项目是项目的升级版，针对企业不同项目间资源的分组和管理，是逻辑隔离。企业项目中可以包含多个区域的资源，且项目中的资源可以迁入迁出。
关于企业项目ID的获取及企业项目特性的详细信息，请参见《[企业管理服务用户指南](#)》。

2 API 概览

表 2-1 CodeArts IDE 接口说明

分类	接口
激活管理	购买CodeArts IDE激活码
	查询CodeArts IDE激活码列表
	绑定激活码至指定用户
	解绑已绑定的激活码

3 如何调用 API

3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM服务的**获取用户Token**接口说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

您还可以通过这个视频教程了解如何构造请求调用API：<https://bbs.huaweicloud.com/videos/102987>。

请求 URI

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。

请求URI由四部分构成：**{URI-scheme}://{Endpoint} / {resource-path} ? {query-string}**


各参数含义如下：

参数	说明
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用HTTPS协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同，您可以从 终端节点 中获取。例如，IAM服务在华北-北京四区域的Endpoint为 iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com 。
resource-path	资源路径，即API访问路径，从具体API的URI模块获取。例如，获取用户Token接口的resource-path为 /v3/auth/tokens 。
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个？，形式为 参数名=参数取值 。例如， limit=10 表示查询不超过10条数据。

例如，您需要获取IAM在“华北-北京四”区域的Token，则需使用“华北-北京四”区域的Endpoint（iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com），并在[获取用户Token](#)的URI部分找到resource-path（/v3/auth/tokens），拼接起来如下所示。

```
https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
```

图 3-1 URI 示意图



说明

为查看方便，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务你正在请求什么类型的操作。

请求方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在[获取用户Token](#)的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

```
POST https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
```

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

如下公共消息头需要添加到请求中。

名称	描述	是否必选	备注
Content-Type	消息体的类型（格式）	是	默认取值为“application/json”，有其他取值时会在具体接口中专门说明。
X-Auth-Token	用户Token	否	用户Token也就是调用 获取用户Token 接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。
X-Project-ID	子项目ID	否	在多项目场景中使用
X-Domain-ID	账号ID	-	-

📖 说明

公有云API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证是使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。

AK/SK认证的详细说明请参见[AK/SK认证](#)。

对于[获取用户Token](#)接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

请求消息体

请求消息体通常以结构化格式发出，与请求消息头中Content-type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于[获取用户Token](#)接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中***username***为用户名，***domainname***为用户所属的账号名称，***********为用户登录密码，***xxxxxxxxxx***为project的名称，如cn-north-4，您可以从[地区和终端节点](#)中获取。

📖 说明

scope参数定义了Token的作用域，下面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token的作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源，详细定义请参见[获取用户Token](#)。

```
POST https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json

{
```

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username",
          "password": "*****#",
          "domain": {
            "name": "domainname"
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "name": "xxxxxxx"
      }
    }
  }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用[curl](#)、[Postman](#)或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于[获取用户Token](#)接口，返回的响应消息头中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

3.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。

- Token认证：通过Token认证通用请求。
- AK/SK认证：通过AK（Access Key ID）/SK（Secret Access Key）加密调用请求。

Token 认证

📖 说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作API的权限。

在[构造请求](#)中以调用[获取用户Token](#)接口为例说明了如何调用API。

Token可通过调用[获取用户Token](#)接口获取，调用本服务API需要project级别的Token，即调用[获取用户Token](#)接口时，请求body中auth.scope的取值需要选择project，如下所示。

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username",
          "password": "*****#",
          "domain": {
```

```
    "name": "domainname"
  }
}
},
"scope": {
  "project": {
    "name": "xxxxxxx"
  }
}
}
```

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEFJ....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
GET https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/projects
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

您还可以通过这个视频教程了解如何使用Token认证：<https://bbs.huaweicloud.com/videos/101333>。

AK/SK 认证

说明

AK/SK签名认证方式仅支持消息体大小12M以内，12M以上的请求请使用Token认证。

AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，在请求时将签名信息添加到消息头，从而通过身份认证。

- AK(Access Key ID)：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。
- SK(Secret Access Key)：与访问密钥ID结合使用的密钥，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

使用AK/SK认证时，您可以基于签名算法使用AK/SK对请求进行签名，也可以使用专门的签名SDK对请求进行签名。详细的签名方法和SDK使用方法请参见[API签名指南](#)。

须知

签名SDK只提供签名功能，与服务提供的SDK不同，使用时请注意。

您也可以通过这个视频教程了解AK/SK认证的使用：<https://bbs.huaweicloud.com/videos/100697>。

3.3 返回结果

状态码

请求发送以后，您会收到响应，包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见[状态码](#)。

对于[获取用户Token](#)接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于[获取用户Token](#)接口，返回如[图3-2](#)所示的消息头，其中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

图 3-2 获取用户 Token 响应消息头

```
connection → keep-alive

content-type → application/json

date → Tue, 12 Feb 2019 06:52:13 GMT

server → Web Server

strict-transport-security → max-age=31536000; includeSubdomains;

transfer-encoding → chunked

via → proxy A

x-content-type-options → nosniff

x-download-options → noopen

x-frame-options → SAMEORIGIN

x-iam-trace-id → 218d45ab-d674-4995-af3a-2d0255ba41b5

x-subject-token → MIIYXQYJKoZIhvcNAQcCoIIYtJCCGEOCAQExDTALBgkqhkiG9w0BBwGgghacBIIWmHsidG9rZW4iOnsiZXhwaXJlc19hdCI6IjIwMTktMTNUMD
fj3KJs6YgKnpVNRbW2eZ5eb78SZOKqJACgkqO1wi4JIJGzrpd18LGXK5tdfq4lqHCYb8P4NaY0NYejcAgZlVeFTYtLWT1GSO0zxKZmiQHq82HBqHdgIZO9fuEbL5dMhdavj+33wEI
xHRCe9I87o+k9-
j+CMZSEB7bUGd5Uj6eRASXI1jipPEGA270g1FruooL6jqglFkNPQuFSOU8+uSsttVwRtNfsC+qTp22Rkd5MCqFGQ8LcuUxC3a+9CM8nOintWW7oeRUVhVpxk8pxiX1wTEboX-
RzT6MUbpvGw-oPNFYxjECKnoH3HROzv0vN--n5d6Nbxg==

x-xss-protection → 1; mode=block;
```

响应消息体

响应消息体通常以结构化格式返回，与响应消息头中Content-type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于[获取用户Token](#)接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{
  "token": {
    "expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",
    "methods": [
      "password"
    ],
    "catalog": [
      {
        "endpoints": [
          {
            "region_id": "cn-north-4",
            .....
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
  "error_msg": "The format of message is error",
  "error_code": "AS.0001"
}
```

其中，error_code表示错误码，error_msg表示错误描述信息。

4 API

4.1 激活管理

4.1.1 购买 CodeArts IDE 激活码

功能介绍

登录CodeArts IDE客户端，购买激活码并绑定用户。

URI

POST /v2/licenses

请求参数

表 4-1 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
spec_code	是	String	参数解释： 规格(SKU)：购买的产品规格。 约束限制： 不涉及。 取值范围： 不涉及。 默认取值： codeartside.basic。

参数	是否必选	参数类型	描述
charging_mode	否	String	参数解释： CodeArts IDE激活码的计费模式。 约束限制： 不涉及。 取值范围： 仅支持“prePaid”，包周期计费模式。 默认取值： prePaid
period_type	否	String	参数解释： 包周期计费的单位，周期类型如年、月。 约束限制： 不涉及。 取值范围： 仅支持“month”，按月包周期计费模式。 默认取值： month
period_num	是	Integer	参数解释： 续费变更的周期数。 约束限制： 不涉及。 取值范围： 仅支持“1”。 默认取值： 1
is_auto_renew	否	Boolean	参数解释： 包周期的资源是否开通自动续费，非包周期资源为空。 约束限制： 不涉及。 取值范围： • true：开通自动续费功能。 • false：不开通自动续费功能。 默认取值： false

参数	是否必选	参数类型	描述
is_auto_pay	否	Boolean	参数解释： 是否自动支付费用。 约束限制： 不涉及。 取值范围： • true：自动支付费用。 • false：不自动支付费用。 默认取值： false
count	是	Integer	参数解释： 购买的激活码资源总数。 约束限制： 不涉及。 取值范围： [1~10]的整数。 默认取值： 1
is_auto_bind	否	Boolean	参数解释： 激活码是否自动绑定用户。 约束限制： 不涉及。 取值范围： • true：自动绑定当前用户。 • false：不绑定任何用户。 默认取值： false

响应参数

状态码： 200

表 4-2 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
result	result Object	参数解释： 返回订单ID和申请的激活码列表。 取值范围： 不涉及。

参数	参数类型	描述
status	String	参数解释： 请求响应的状态，表明请求是否成功。 取值范围： • success：请求响应成功。 • error：请求响应失败。

表 4-3 result

参数	参数类型	描述
order_id	String	参数解释： 返回订单ID。 取值范围： 不涉及。
license_ids	Array	参数解释： 购买的激活码列表。 取值范围： 不涉及。

状态码： 403

表 4-4 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	参数解释： 错误码。详情请参见 错误码 。 取值范围： 不涉及。
error_msg	String	参数解释： 错误描述信息。详情请参见 错误码 。 取值范围： 不涉及。

请求示例

购买1个基本规格的按月包周期计费，不开通自动续费和自动付款，且不绑定用户的CodeArts IDE激活码。

```
POST https://{endpoint}/v2/licenses
```

```
{
  "spec_code": "codeartside.basic",
  "charging_mode": "prePaid",
  "period_type": "month",
  "period_num": 1,
  "is_auto_renew": false,
  "is_auto_pay": false,
  "count": 1,
  "is_auto_bind": false
}
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "result": {
    "order_id": "CS24012510353I6V5",
    "license_ids": [ "20d*****_*****_*****e4w" ]
  },
  "status": "success"
}
```

状态码： 403

```
{
  "error_code": "common.01010003",
  "error_msg": "No permissions for any one of the roles: [te_admin, readonly] ,or action"
}
```

状态码

请参见[状态码](#)。

错误码

请参见[错误码](#)。

4.1.2 查询 CodeArts IDE 激活码列表

功能介绍

在激活码列表区域，查询已购买的CodeArts IDE激活码。

URI

GET /v2/licenses

表 4-5 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	参数解释： 唯一标识，购买激活码返回值中的激活码ID。 约束限制： 不涉及。 取值范围： 由数字、大小写英文字母和中划线（-）组成。 默认取值： 不涉及。
user_id	否	String	参数解释： 用户ID，即单击管理控制台右上角“我的凭证> API凭证”查询到的IAM用户ID。 约束限制： 不涉及。 取值范围： 由数字、大小写英文字母组成。 默认取值： 不涉及。
status	否	String	参数解释： 激活码状态。 约束限制： 不涉及。 取值范围： ● FREEZE：表示激活码被冻结。 ● DELETED：表示激活码被删除。 ● NORMAL：表示激活码正常使用。 ● UNPAID：表示激活码未支付。 默认取值： 不涉及。

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Long	参数解释： 查询的消息条数。 约束限制： 不涉及。 取值范围： [1~100]的整数。 默认取值： 15
offset	否	Long	参数解释： 偏移量。 约束限制： 不涉及。 取值范围： 最小值0 默认取值： 0

请求参数

无。

响应参数

状态码： 200

表 4-6 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
result	result Object	参数解释： 查询激活码列表范围值，其中包括激活码数量和激活码信息 取值范围： 不涉及。
status	String	参数解释： 请求响应的状态，表明请求是否成功。 取值范围： ● success：请求响应成功。 ● error：请求响应失败。

表 4-7 result

参数	参数类型	描述
size	Long	参数解释： 每页显示的条目数量。 取值范围： 10、20、30
total_count	String	参数解释： 查询出的激活码总量。 取值范围： 0-100
items_before	Long	参数解释： 偏移量。 取值范围： 0-100
items	Array of LicenseV2Vo	参数解释： 激活码详情。 取值范围： 不涉及

表 4-8 LicenseV2Vo

参数	参数类型	描述
id	String	参数解释： 激活码ID。 取值范围： 一段随机数，不涉及取值范围。
order_id	String	参数解释： 订单号。 取值范围： 一段随机数，不涉及取值范围。
creator_id	String	参数解释： 创建者用户id。 取值范围： 一段随机数，不涉及取值范围。

参数	参数类型	描述
spec_code	String	参数解释： 规格SKU。 取值范围： 一段随机数，不涉及取值范围。
user_id	String	参数解释： 用户ID。 取值范围： 一段随机数，不涉及取值范围。
machine_code	String	参数解释： 使用者机器码。 取值范围： 一段随机数，不涉及取值范围。
status	String	参数解释： 激活码的状态码。 取值范围： • -1：表示激活码未支付。 • 0：表示激活码正常使用。 • 1：表示激活码被冻结。 • 2：表示激活码被删除。
charging_mode	String	参数解释： 付费模式。 取值范围： prePaid
created_time	Date	参数解释： 创建时间。 取值范围： 1970年至今。

状态码： 403

表 4-9 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	参数解释： 错误码。详情请参见 错误码 。 取值范围： 不涉及。
error_msg	String	参数解释： 错误描述信息。详情请参见 错误码 。 取值范围： 不涉及。

请求示例

查询当前用户购买的CodeArts IDE激活码列表。

```
GET https://{endpoint}/v2/licenses
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
  "result": {
    "size": 1,
    "total_items_count": 1,
    "items_before": 0,
    "items": [ {
      "id": "20d*****e4w",
      "order_id": "CS24012510353I6V5",
      "creator_id": "0dc311a468024a...",
      "spec_code": "codeartside.basic",
      "status": 0,
      "charging_mode": "prePaid",
      "created_time": "2024-01-25T01:58:00Z"
    } ],
    "empty": false
  },
  "status": "success"
}
```

状态码：403

```
{
  "error_code": "common.01010003",
  "error_msg": "No permissions for any one of the roles: [te_admin, readonly] ,or action"
}
```

状态码

请参见[状态码](#)。

错误码

请参见[错误码](#)。

4.1.3 绑定激活码至指定用户

功能介绍

如果有多个用户，绑定CodeArts IDE激活码至指定用户。

URI

POST /v2/licenses/{id}/bind-user

表 4-10 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	参数解释： 激活码ID。可参考 查询CodeArts IDE激活码列表 获取。 约束限制： 不涉及。 取值范围： 由数字、大小写英文字母和-组成，总长度为32位。 默认取值： 不涉及。

请求参数

表 4-11 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
machine_code	是	String	参数解释： 用户机器码。 约束限制： 不涉及。 取值范围： 由英文字母和数字组成，总长度为64位。 默认取值： 不涉及。

响应参数

状态码： 200

表 4-12 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
result	Boolean	参数解释： 激活码是否绑定成功。 取值范围： • true：绑定成功。 • false：绑定失败。
status	String	参数解释： 请求响应的状态，表明请求是否成功。 取值范围： • success：请求响应成功。 • error：请求响应失败。

状态码： 403

表 4-13 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	参数解释： 错误码。详情请参见 错误码 。 取值范围： 不涉及。
error_msg	String	参数解释： 错误描述信息。详情请参见 错误码 。 取值范围： 不涉及。

请求示例

激活码绑定用户。

```
POST https://{endpoint}/v2/licenses/{id}/bind-user
{
  "machine_code" : "0dc311a468024ad5bf18591c8361272a"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "result" : true,
```

```
"status": "success"
}
```

状态码： 403

```
{
  "error_code": "common.01010003",
  "error_msg": "No permissions for any one of the roles: [te_admin, readonly] ,or action"
}
```

状态码

请参见[状态码](#)。

错误码

请参见[错误码](#)。

4.1.4 解绑已绑定的激活码

功能介绍

当不再使用时，解绑已经绑定的激活码。

URI

DELETE /v2/licenses/{id}/unbind-user

表 4-14 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	参数解释： 激活码ID。可参考 查询CodeArts IDE激活码列表 获取。 约束限制： 不涉及。 取值范围： 由数字、大小写英文字母和-组成，总长度为32位。 默认取值： 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

状态码： 200

表 4-15 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
result	Boolean	参数解释： 激活码是否绑定成功。 取值范围： • true：绑定成功。 • false：绑定失败。
status	String	参数解释： 请求响应的状态，表明请求是否成功。 取值范围： • success：请求响应成功。 • error：请求响应失败。

状态码： 403

表 4-16 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	参数解释： 错误码。详情请参见 错误码 。 取值范围： 不涉及。
error_msg	String	参数解释： 错误描述信息。详情请参见 错误码 。 取值范围： 不涉及。

请求示例

解绑指定激活码。

```
DELETE https://{endpoint}/v2/licenses/{id}/unbind-user
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "result" : true,
  "status" : "success"
}
```

状态码：403

```
{  "error_code": "common.01010003",  
  "error_msg": "No permissions for any one of the roles: [te_admin, readonly] ,or action"  
}
```

状态码

请参见[状态码](#)。

错误码

请参见[错误码](#)。

5 附录

5.1 状态码

表 5-1 状态码

状态码	编码	错误码说明
100	Continue	继续请求。 这个临时响应用来通知客户端，它的部分请求已经被服务器接收，且仍未被拒绝。
101	Switching Protocols	切换协议。只能切换到更高级的协议。 例如，切换到HTTP的新版本协议。
201	Created	创建类的请求完全成功。
202	Accepted	已经接受请求，但未处理完成。
203	Non-Authoritative Information	非授权信息，请求成功。
204	NoContent	请求完全成功，同时HTTP响应不包含响应体。 在响应OPTIONS方法的HTTP请求时返回此状态码。
205	Reset Content	重置内容，服务器处理成功。
206	Partial Content	服务器成功处理了部分GET请求。
300	Multiple Choices	多种选择。请求的资源可包括多个位置，相应可返回一个资源特征与地址的列表用于用户终端（例如：浏览器）选择。
301	Moved Permanently	永久移动，请求的资源已被永久的移动到新的URI，返回信息会包括新的URI。
302	Found	资源被临时移动。

状态码	编码	错误码说明
303	See Other	查看其它地址。 使用GET和POST请求查看。
304	Not Modified	所请求的资源未修改，服务器返回此状态码时，不会返回任何资源。
305	Use Proxy	所请求的资源必须通过代理访问。
306	Unused	已经被废弃的HTTP状态码。
400	BadRequest	非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized	在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
402	Payment Required	保留请求。
403	Forbidden	请求被拒绝访问。 返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
404	NotFound	所请求的资源不存在。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
405	MethodNotAllowed	请求中带有该资源不支持的方法。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
406	Not Acceptable	服务器无法根据客户端请求的内容特性完成请求。
407	Proxy Authentication Required	请求要求代理的身份认证，与401类似，但请求者应当使用代理进行授权。
408	Request Time-out	服务器等候请求时发生超时。 客户端可以随时再次提交该请求而无需进行任何更改。
409	Conflict	服务器在完成请求时发生冲突。 返回该状态码，表明客户端尝试创建的资源已经存在，或者由于冲突请求的更新操作不能被完成。
410	Gone	客户端请求的资源已经不存在。 返回该状态码，表明请求的资源已被永久删除。
411	Length Required	服务器无法处理客户端发送的不带Content-Length的请求信息。
412	Precondition Failed	未满足前提条件，服务器未满足请求者在请求中设置的其中一个前提条件。

状态码	编码	错误码说明
413	Request Entity Too Large	由于请求的实体过大，服务器无法处理，因此拒绝请求。为防止客户端的连续请求，服务器可能会关闭连接。如果只是服务器暂时无法处理，则会包含一个Retry-After的响应信息。
414	Request-URI Too Large	请求的URI过长（URI通常为网址），服务器无法处理。
415	Unsupported Media Type	服务器无法处理请求附带的媒体格式。
416	Requested range not satisfiable	客户端请求的范围无效。
417	Expectation Failed	服务器无法满足Expect的请求头信息。
422	Unprocessable Entity	请求格式正确，但是由于含有语义错误，无法响应。
429	Too Many Requests	表明请求超出了客户端访问频率的限制或者服务端接收到多于它能处理的请求。建议客户端读取相应的Retry-After首部，然后等待该首部指出的时间后再重试。
500	InternalServerError	表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
501	Not Implemented	服务器不支持请求的功能，无法完成请求。
502	Bad Gateway	充当网关或代理的服务器，从远端服务器接收到了一个无效的请求。
503	Service Unavailable	被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
504	Server Timeout	请求在给定的时间内无法完成。客户端仅在为请求指定超时（Timeout）参数时会得到该响应。
505	HTTP Version not supported	服务器不支持请求的HTTP协议的版本，无法完成处理。

5.2 错误码

调用接口出错后，将不会返回结果数据。调用方可根据每个接口对应的错误码来定位错误原因。

当调用出错时，HTTP请求返回一个4xx或5xx的HTTP状态码。返回的消息体中是具体的错误代码及错误信息。

在调用方找不到错误原因时，可以联系华为云客服，并提供错误码，以便我们尽快帮您解决问题。

错误响应 Body 体格式说明

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
  "error_msg": "No permission to access",
  "error_code": "IDE.00040014"
}
```

其中，**error_code**表示错误码，**error_msg**表示错误描述信息。

错误码说明

当您调用API时，如果遇到“APIGW”开头的错误码，请参见[API网关错误码](#)进行处理。

更多服务错误码请参见[API错误中心](#)。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	IDE.00000097	输入参数校验失败。	输入参数校验失败。	检查输入参数格式。
403	IDE.00040014	无访问权限。	无访问权限。	根据错误信息，检查相应的权限是否满足。
404	IDE.00900001	激活码不存在。	激活码不存在。	检查输入的激活码。
406	IDE.00000040	HTTP访问异常。	HTTP访问异常。	请重试。如仍有问题，请联系支持工程师处理。
406	IDE.00900007	存在未支付订单。	存在未支付订单。	支付或取消未支付订单。
406	IDE.00900008	激活码数量超出配额。	激活码数量超出配额。	释放未使用的激活码或联系技术支持。

5.3 获取项目 ID

调用 API 获取项目 ID

项目ID还可以通过调用[查询指定条件下的项目信息](#)API获取。

获取项目ID的接口为“GET https://{Endpoint}/v3/projects/”，其中{Endpoint}为IAM的终端节点，可以从[终端节点](#)获取。接口的认证鉴权请参见[认证鉴权](#)。

响应示例如下，其中projects下的“id”即为项目ID。

```
{
  "projects": [
    {

```

```
{
  "domain_id": "65382450e8f64ac0870cd180d14e684b",
  "is_domain": false,
  "parent_id": "65382450e8f64ac0870cd180d14e684b",
  "name": "cn-north-4",
  "description": "",
  "links": {
    "next": null,
    "previous": null,
    "self": "https://www.example.com/v3/projects/a4a5d4098fb4474fa22cd05f897d6b99"
  },
  "id": "a4a5d4098fb4474fa22cd05f897d6b99",
  "enabled": true
},
{
  "links": {
    "next": null,
    "previous": null,
    "self": "https://www.example.com/v3/projects"
  }
}
}
```

从控制台获取项目 ID

在调用接口的时候，部分URL中需要填入项目编号，所以需要获取到项目编号。项目编号获取步骤如下：

1. 登录管理控制台。
2. 鼠标悬停在右上角的用户名，在下拉列表中单击“我的凭证”。
进入“我的凭证 > API凭证”页面，在项目列表中查看项目ID。

图 5-1 查看项目 ID



说明


多项目时，展开“所属区域”，从“项目ID”列获取子项目ID。

5.4 获取账号 ID

在调用接口的时候，部分URL中需要填入账号ID，所以需要先在管理控制台上获取到账号ID。账号ID获取步骤如下：

1. 登录管理控制台。
2. 鼠标悬停在右上角的用户名，在下拉列表中单击“我的凭证”。
进入“我的凭证 > API凭证”页面，即可查看账号ID。

图 5-2 获取账号 ID



6 文档修订记录

文档修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

修订记录	发布日期
第一次正式发布。	2025-06-25