

实时音视频

用户指南

文档版本

01

发布日期

2025-05-21



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目 录

- 1 功能介绍..... 1
- 2 应用管理..... 2
- 3 云端录制管理..... 5
 - 3.1 配置录制规则..... 5
 - 3.2 配置录制回调..... 9
- 4 视镜（Beta）..... 13
 - 4.1 通话调查..... 13
 - 4.2 数据洞察..... 17
 - 4.3 实时数据..... 24
 - 4.4 自动诊断..... 31
- 5 用量统计..... 34
- 6 云资源授权..... 36

1 功能介绍

在实时音视频控制台，您可以快速进行应用的创建、编辑等管理。同时，还提供了音视频互动质量指标监控服务，方便您进行数据分析。

表 1-1 控制台功能介绍

分类	功能	功能介绍
应用管理	应用管理	支持用户创建并管理应用，应用创建后可以使用对应的App ID和域名进入互动频道。
	录制配置	支持为实时音视频互动配置录制规则，SparkRTC将按照录制规则ID进行录制，并将录制文件存储到OBS桶中。
视镜	通话调查	支持用户查看各房间的用户通话质量指标详情，对通话体验和端到端数据进行问题定位和原因分析。
	数据洞察	支持用户查看通话用量和质量数据，了解通话用量和质量的总体趋势、不同维度的分布情况和每天的数据明细。
	实时数据	支持用户查看音视频通话的规模、体验、网络指标的实时数据和分析图表，实时掌握项目整体动态，及时识别异常通话体验和异常根因。
	自动诊断	支持用户实时查看应用下所有通话体验异常的用户信息及异常明细数据。
用量统计	用量统计	支持用户获取近90天的音视频互动时长。
云资源授权	云资源授权	支持用户对存储录制文件的OBS桶进行授权，允许SparkRTC服务将录制文件存储到OBS桶中。

2 应用管理

您可以在实时音视频控制台创建应用并查询应用的基本信息，应用创建后，您可以使用应用对应的App ID和域名进入互动频道。

注意事项

- 首次使用华为云实时音视频服务，请先[提交工单](#)联系华为云技术客服进行业务咨询。
- 停用或删除应用会导致业务不可用，请谨慎处理。

创建应用

- 步骤1** 登录[实时音视频控制台](#)。
- 步骤2** 在左侧导航栏中，选择“应用管理”，进入“应用管理”页面。
- 步骤3** 单击“创建应用”，进入“创建应用”页面。
- 参数配置说明，如[表2-1](#)所示。

图 2-1 创建应用





表 2-1 参数说明

参数	说明
应用名称	应用的名称。可由字母、数字和“-”、“_”组成，长度不能超过64个字符。

参数	说明
应用类型	应用的类型。 包含如下选项： ● 教育 ● 文娱 ● 金融 ● 其他 ● 专属场景A ● 专属场景B ● 专属场景C 须知 专属场景为特殊场景，不建议勾选，否则当前应用无法正常使用。

步骤4 单击“创建”，完成应用的创建。

应用成功创建后，您可以在应用列表中查看到新创建的应用信息，包括应用名称、应用ID、域名、创建时间和状态。您还可以根据实际情况进行如下操作：

- 单击 ，根据不同状态筛选应用。
- 单击 ，刷新应用的列表信息。
- 单击 ，自定义应用的列表项。
- 单击 ，复制应用ID。
- **编辑应用**：启用、停用或删除应用，生成临时Token。
- **查询通话质量信息**：查询各房间的音视频通话质量等数据详情。
- **查询通话用量统计**：查询近90天的音视频互动时长。
- **配置录制**：创建录制规则，将实时音视频互动内容进行录制并将录制的内容存储到OBS桶中。

----结束


编辑应用

您可以对应用进行启用、停用和删除操作，还支持生成临时Token。

- 步骤1** 登录**实时音视频控制台**。
- 步骤2** 在左侧导航栏中，选择“应用管理”，进入“应用管理”页面。
- 步骤3** 在需要编辑的应用行单击应用名称，进入应用详情页面。

在应用详情页面，您可以查看到该应用的ID、名称、对应域名、创建时间、鉴权密钥等信息。

图 2-2 编辑应用



步骤4 在应用编辑页面，您可以根据实际需求进行如下操作：

- 单击“启停应用”，启用或停用应用。
- 单击“删除”，删除已不再使用的应用。

----结束

相关文档


- 您也可以通过调用[应用管理](#)接口创建、删除、启动应用。
- 您可以为创建的应用配置云端录制规则和录制回调，将实时音视频内容录制存储至OBS桶中，具体请参见[配置录制规则](#)和[配置录制回调](#)。

3 云端录制管理

3.1 配置录制规则

SparkRTC服务支持将实时音视频互动内容进行录制并将录制的内容存储到OBS桶中，您可以在OBS服务中对录制的音视频文件进行下载、分享等处理。相关操作流程，如图3-1所示。

图 3-1 录制流程图



1. **创建桶**：创建用于存储SparkRTC录制文件的OBS桶，若已有OBS桶，请直接执行2。
2. **云资源授权**：在SparkRTC服务中对存储录制文件的OBS桶进行授权，允许SparkRTC服务将录制文件存储在对应的OBS桶中。
3. **配置录制规则**：为实时音视频互动配置录制规则，配置完成后，就可以使用**录制规则ID**开启录制任务，录制内容按录制设置存储至OBS中。还可以通过设置回调地址获取录制任务状态通知。
4. **录制**：在实时音视频互动过程中，可以通过调用**实时音视频API**开启、查询和控制云端录制任务。SparkRTC服务会根据API中的**录制规则ID**对实时音视频互动画面进行单流录制。
5. **查看录制文件**：录制完成后，在已配置的回调地址中会收到录制任务的回调消息，您可以获取到录制文件的基本信息，也可以在OBS中管理录制文件，如下载、分享、删除等。

说明

录制文件的分辨率与推流分辨率相关，按推流原分辨率进行录制。

注意事项

- 一个应用在相同区域仅支持配置一个录制规则。
- 若OBS服务欠费停服，将会导致实时音视频录制失败。建议您在录制启动前，确认OBS服务是正常服务的。
- OBS服务会因欠费停服，从而导致实时音视频录制失败，建议您**购买OBS存储包**。

前提条件

- 已**添加应用**。
- 因录制生成的音视频文件是存储在OBS桶中的，因此，您需要先开通对象存储服务，具体请参见**OBS快速入门**。

费用说明

- SparkRTC录制功能为计费项，将会根据生成的录制文件的总时长收取费用。具体价格详情请参见**SparkRTC产品价格详情**。
- SparkRTC录制生成的音视频文件最终存储在OBS桶中，因此，产生的存储使用量费用将由对象存储服务单独收取。具体价格详情请参见**OBS产品价格详情**。

步骤一：创建桶

若您未有存储录制文件的OBS桶，请参见**OBS帮助中心**创建桶。否则，请直接执行**步骤二：云资源授权**。

须知

暂只支持录制存储在**华北-北京四**的OBS桶中。

步骤二：云资源授权

将OBS桶授权给SparkRTC服务，允许录制文件存储在OBS桶中。具体授权方法请参见[云资源授权](#)。

步骤三：配置录制规则

1. 登录[实时音视频控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，选择“应用管理”，进入“应用管理”页面。
3. 在需要创建录制规则的应用行，单击“配置”，进入录制配置页面。
4. 在“录制规则”区域，单击“添加”，进入添加录制规则页面。

说明

- 一个应用ID在相同区域仅支持创建一个录制规则。
5. 请您按照实际需求配置录制参数，参数说明如[表3-1](#)所示。

表 3-1 录制参数说明

参数名		描述
存储-桶		存储录制文件的OBS桶。 目前录制文件仅支持存储到华北-北京四的OBS桶中。
区域		OBS桶所在的区域。
存储-路径		存储录制文件的OBS桶路径。
录制格式		录制文件的格式，支持HLS和MP4文件格式。
HLS规则	m3u8命名规则	录制m3u8文件的存储路径和文件的前缀。 默认命名格式： {app_id}/{record_format}/{stream}_{file_start_time}/{stream}_{file_start_time} 上述特殊变量的含义如下： - app_id：应用ID。 - record_format：录制格式。 - stream：流名。 - file_start_time：文件生成时间。
	录制周期	录制时长支持0-720分钟，最小录制周期为1分钟，最大录制周期为12小时，超过12小时，系统将按照命名规则生成新文件。如果录制周期为0，则整个流录制为一个文件。
	最大断流合并时长	支持如下三种配置： - 断流后生成新文件：是指录制的直播流中断后，会立即生成新的录制文件。 - 断流后不生成新文件：是指录制的直播流中断后，会和之前录制的文件合并为一个文件。最大断流合并时长为30天。 - 其他数值：是指录制的直播流中断时间在设置范围内，则和之前录制的文件合并为一个文件，否则，生成新的录制文件。

参数名		描述
MP4规则	mp4命名规则	录制mp4文件的存储路径和文件的前缀。 默认命名格式： <code>{app_id}/{record_format}/{stream}_{file_start_time}/{stream}_{file_start_time}</code> 上述特殊变量的含义如下： • app_id：应用ID。 • record_format：录制格式。 • stream：流名。 • file_start_time：文件生成时间。
	录制周期	录制时长支持1-180分钟，最小录制周期为1分钟，最大录制周期为3小时，超过3小时，系统将按照命名规则生成新文件。
	最大断流合并时长	支持如下两种配置： • 断流后生成新文件：是指录制的直播流中断后，会立即生成新的录制文件。 • 其他数值：是指录制的直播流中断时间在设置范围内，则和之前录制的文件合并为一个文件，否则，生成新的录制文件。

6. 单击“确定”，在录制规则列表中会增加一条新的录制规则。

图 3-2 录制规则



7. 您可以在录制规则列表中，根据实际需求选择是否开启自动录制功能。自动录制功能开启后，若该应用下有新创建的房间，则会按照已配置的录制规则自动对该房间中的实时音视频互动过程进行单流录制。

说明

自动录制功能开启后，仅对同一应用下新创建的房间生效，自动录制功能开启前已创建的房间不生效。

步骤四：录制

录制规则配置完成后，您可以根据实际需求调用[实时音视频API](#)启动云端录制任务。SparkRTC服务会根据API中的**录制规则ID**对实时音视频内容进行录制。

步骤五：查看录制文件

录制完成后，您可以在OBS控制台中或通过回调消息查看录制文件。

- 通过OBS控制台查看录制文件
 - a. 登录[OBS控制台](#)。
 - b. 在左侧导航栏中，选择“桶列表”。
 - c. 在桶列表中单击存储SparkRTC录制文件的桶，进入“概览”页面。
 - d. 在左侧导航栏，单击“对象”，查看录制文件信息。
 - e. 您还可以对录制文件进行下载、分享等操作，具体请参见[OBS帮助中心](#)。
- 通过回调消息查看录制文件

若您设置了录制回调地址，则每生成一个录制文件都将收到录制回调消息。具体录制回调配置方法及消息字段说明请参见[配置录制回调](#)。

3.2 配置录制回调

SparkRTC服务提供了录制任务状态回调设置，支持配置HTTP/HTTPS URL，向用户服务器发送POST请求，将录制任务状态信息实时反馈到用户服务器。

回调协议

- 请求：HTTP POST请求，请求Body的内容为JSON格式。
- 应答：HTTP STATUS CODE = 200，应答内容为JSON格式，用户可以根据实际需求自定义应答内容。

示例如下：

```
{
  "status": 1,
  "result": "success"
}
```

前提条件

已[添加应用](#)。

操作步骤

- 步骤1** 登录[实时音视频控制台](#)。
- 步骤2** 在左侧导航栏中，选择“应用管理”，进入“应用管理”页面。
- 步骤3** 在需要创建录制回调的应用行，单击“配置”，进入录制配置页面。
- 步骤4** 在“回调配置”区域，单击“编辑”，配置回调信息，如[图3-3](#)所示。

图 3-3 添加录制回调地址



回调配置

* 回调地址

回调密钥

确定 取消

- **回调地址**：接收回调信息的服务器地址，仅支持HTTP和HTTPS协议。
- **回调密钥**：录制回调的鉴权密钥，鉴权串长度范围：[32,64]。录制回调鉴权签名的生成方法，请参考《常见问题》的“如何对录制回调进行鉴权？”章节。

----结束

回调示例

录制文件生成事件回调示例如下。回调消息体字段如表3-2所示。

```
{
  "event_type": "RECORD_FILE_COMPLETE",
  "stream_name": "mystream",
  "record_format": "HLS",
  "download_url": "https://abc-rtc-bucket2.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/Record/Record/5fcdf5651xxxxx6f835d0d4.SparkRTC.myhuaweicloud.com/live/continuous_record/hls/mystream_2021-04-28-08-57-07/mystream_2021-04-28-08-57-07.m3u8",
  "file_size": 26254952,
  "record_duration": 65,
  "start_time": "2021-04-28T08:56:57Z",
  "end_time": "2021-04-28T08:58:02Z",
  "width": 1280,
  "height": 720,
  "obs_location": "http://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
  "obs_bucket": "abc-rtc-bucket2",
  "obs_object": "Record/Record/5fcdf5651xxxxx6f835d0d4.SparkRTC.myhuaweicloud.com/live/continuous_record/hls/mystream_2021-04-28-08-57-07/mystream_2021-04-28-08-57-07.m3u8",
  "app_id": "5fcdf5651xxxxx6f835d0d4",
  "job_id": "608196a2fa1xxxxx515147f32ef463b",
  "room_id": "room01"
}
```

表 3-2 消息体字段说明

字段	描述
event_type	通知事件类型。 取值如下： ● RECORD_NEW_FILE_START：表示开始创建新的录制文件。以下情况会触发该事件： - 录制开始，开始创建第一个录制文件。 - 断流恢复后，若“最大断流合并时长”配置为“断流后生成新文件”，则开始创建新的录制文件。 - 当前录制时长超过了配置的录制周期，则开始新的录制文件生成。 ● RECORD_FILE_COMPLETE：表示录制文件生成完成。以下情况会触发该事件： - 录制时长达到配置的录制周期，则当前录制文件生成完成，并开始新的录制生成。 - 断流后，若“最大断流合并时长”配置为“断流后生成新文件”，则当前录制文件生成完成，若断流恢复，将开始新的录制文件生成。
stream_name	录制的流名。
record_format	录制格式，支持HLS和MP4格式。
download_url	录制文件在OBS中的下载地址。当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。 说明 该下载地址禁止用于录制文件的播放。
file_size	文件大小。 单位：Byte。
record_duration	录制文件的时长。 单位：秒。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。
start_time	录制文件的开始时间，即接收到第一帧数据的时间，格式为YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ，UTC时间。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。
end_time	录制文件的结束时间，格式为YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ，UTC时间。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。

字段	描述
width	录制文件分辨率的宽。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。
height	录制文件分辨率的高。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。
obs_location	存储录制文件的OBS桶所在区域。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。
obs_bucket	存储录制文件的OBS桶。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。
obs_object	OBS桶存储录制文件的路径。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。
app_id	应用ID。
job_id	录制任务编号，可以用于修改、查看或停止录制任务。
room_id	房间ID。
detail_message	录制任务状态描述信息。

4 视镜 (Beta)

4.1 通话调查

您可以查看各房间的用户通话质量指标详情，对通话体验和端到端数据进行问题定位和原因分析，有效解决通话质量问题。

注意事项

- “通话调查”中的数据仅供数据分析和质量问题查询，计费数据请以账单为准。
- 由于统计数据需要时间，可能会有5分钟以内的延迟。

查询说明


- 支持查询的时间跨度最长为14天。
- 支持查询最近24小时的实时数据。
- **通话调查**中提供的数据包括：
 - 设备状态，包括APP CPU使用率和系统CPU使用率
 - 音频/视频/辅流码率
 - 视频/辅流帧率
 - 音频/视频/辅流卡顿率
 - 音频/视频/辅流丢包率
 - 视频分辨率宽/高
 - 辅流分辨率宽/高
 - 视频/辅流时延
 - 用户行为，比如进退房、视频开关等

操作步骤

- 步骤1** 登录[实时音视频控制台](#)。
- 步骤2** 在左侧导航栏中，选择“视镜 (Beta) > 通话调查”，进入通话调查页面。
- 步骤3** 输入**应用ID**或选择目标**应用名称/ID**，即可查看到目标房间的相关通话信息。

说明：通话体验质量面板默认显示所有的发送端数据，若发送端较多，您可以通过在当前面板的下拉框中选择只显示您关注的发送端。

图 4-3 通话体验质量面板



在通话体验质量面板中，横轴表示通话时间，以横轴为界上下分别显示视频和音频的通话体验：

- 横轴以上为视频接收码率，若有多个发送端，则每个发送端会占一条线，以不同颜色区分。
- 红色向上的毛刺表示视频卡顿。
- 横轴以下为音频接收码率，若有多个发送端，则每个发送端会占一条线，以不同颜色区分。
- 红色向下的毛刺表示音频卡顿。

若发现某个发送端的通话体验质量有问题，您可以通过单击面板右上角的[查看详情](#)，进入用户详情页面。分别在[视频选看](#)、[音频选看](#)和[辅流选看](#)页签中选择该发送端，查看相关音视频质量指标详情。各质量指标说明请参见[分析通话质量问题](#)。

分析通话质量问题

在用户详情页面可查看[通话基本信息](#)、[用户画像信息](#)、[视频选看数据](#)和[音频选看数据](#)和[辅流选看数据](#)，如图4-4所示。

图 4-4 用户详情页面



其中，音视频选看和辅流选看页签中展示的是从特定发送端到接收端的音视频质量指标详情，您可以通过分析各项质量指标，找到通话体验质量问题所在。

- **通话基本信息：**可查看房间ID、应用ID、域名、房间状态、整段通话的起止时间。
- **用户画像信息：**可查看用户在线时长、5s加入房间失败次数、推拉流失败次数。
- **视频选看：**展示选定视频通话的发送端与接收端的质量监控数据，包含视频分辨率、丢包率、卡顿率、帧率、码率数据。
- **音频选看：**展示选定音频通话的发送端与接收端的质量监控数据，包含音频丢包率、卡顿率、码率。
- **辅流选看：**展示选定的发送端用户与对应接收端用户共享屏幕（窗口）的质量监控数据。包含码率、帧率、卡顿率、丢包率、分辨率、抖动和时延。

查看用户操作事件

分别在**视频选看**、**音频选看**和**辅流选看**页签的右侧操作列单击“事件”，可以查看用户在通话过程中的所有操作事件详情。通过分析用户在客户端的操作步骤，复现相应的场景，辅助定位软件问题和分析bug。具体事件类型及ID如表4-1所示。

图 4-5 操作事件详情




表 4-1 用户操作事件说明

事件ID	事件类型
1	加入房间
2	离开房间
3	视频选看/批量选看
5	静音/取消静音
6	切换网络
7	开启/关闭摄像头
9	切换设备
10	DNS查询、TCP/TLS建链、首帧显示起止时间
11	切换角色
12	开始发送媒体流
13	媒体出流成功
14	辅流共享
16	音频选看/取消选看
17	跨房间
18	信令/媒体通道连接
19	上行视频设置
20	下行音频设置
21	服务器调度失败
22	推流成功率打点
23	拉流成功率打点

4.2 数据洞察

您可以通过查看通话用量和质量数据，了解通话用量和质量的总体趋势、不同维度的分布情况和每天的数据明细。

注意事项

“数据洞察”中的数据仅供数据分析和质量问题查询，计费数据请以账单为准。

查询说明

- 支持查询最近90天的历史数据。

- 支持查询的时间跨度最长为31天。

操作步骤

- 步骤1 登录[实时音视频控制台](#)。
- 步骤2 在左侧导航栏中，选择“视镜 (beta) > 数据洞察”，进入数据洞察页面。
- 步骤3 输入应用ID或选择目标应用名称/ID，即可查看到目标应用中的通话用量和质量数据。
- 步骤4 您可以根据实际需求选择查看以下通话相关数据：
 - 用量**：支持查看通话时长、房间与用户数据统计、用户通话用量区域分布，以及通话用户所使用的网络类型、操作系统和SDK版本等。还可以单击各概览图右上角的[更多](#)以表格形式查看每日用量明细数据。
 - 质量**：支持查看用户加入房间的成功率、用户体验质量指标的趋势变化，以及各地区、各网络类型、各操作系统和各SDK版本的通话质量数据。还可以单击各概览图右上角的[更多](#)以表格形式查看每日用量明细数据。


----结束

用量

您可以根据实际需求选择查看以下通话用量详情：


- 时长**：展示全部通话的累计总时长、累计视频通话时长和累计音频通话时长。

图 4-6 时长趋势图




- 累计总通话时长：所有用户的实时音视频通话总时长（分钟）。
- 累计视频通话时长：所有用户的实时视频通话总时长（分钟）。
- 累计音频通话时长：所有用户的实时音频通话总时长（分钟）。
- **房间与用户**：展示应用下累计通话房间数、日均最大同时在线房间数、日均最大同时在线人数、累计通话人数和累计通话人次。

图 4-7 房间与用户趋势图



- 累计房间数：从第一个用户加入房间到最后一个用户离开房间，计为一个通话房间。
- 日均最大同时在线房间数：同时进行中的房间的平均峰值。
- 日均最大同时在线人数：同时在线人数的平均峰值（用户可在不同房间中）。
- 累计通话人数：不同房间中的相同用户ID计为多个用户。
- 累计通话人次：用户每次加入房间计为一个通话人次。
- **分布**：展示全部通话中用户在省/直辖市/自治区的通话总时长及占比。


图 4-8 分布图



- **网络类型**：展示全部通话用量中用户使用的网络类型及占比。


说明：在数据项统计图中，若数据项 ≤ 5 ，则降序展示所有网络类型及占比；若数据项 > 5 ，则将第5（含第5）之后的所有数据项合并为“其它”作为第5条进行降序展示。

图 4-9 网络类型




- **操作系统：**展示全部通话用量中用户使用的操作系统及占比。
说明：在数据项统计图中，若数据项 ≤ 5 ，则降序展示所有操作系统及占比；若数据项 > 5 ，则将第5（含第5）之后的所有数据项合并为“其它”作为第5条进行降序展示。

图 4-10 操作系统



- **SDK版本：**展示全部通话用量中用户使用的SDK版本及占比。
说明：在数据项统计图中，若数据项 ≤ 5 ，则降序展示所有SDK版本及占比；若数据项 > 5 ，则将第5（含第5）之后的所有数据项合并为“其它”作为第5条进行降序展示。

图 4-11 SDK 版本



- **最大同时在线人数**：以时间为维度，展示该应用中不同时间段的最大同时在线人数。

图 4-12 最大在线人数




质量

您可以根据实际需求选择查看以下通话质量数据：


- **加入房间**：展示成功加入房间和成功5秒加入房间的均值（每日数据总和/天数）。

图 4-13 加入房间




- 加入房间成功率：加入房间成功人数/尝试加入房间人数。
- 5秒加入房间成功率：5秒内加入房间成功人数/尝试加入房间人数。
- **用户体验：**展示视频卡顿率、音频卡顿率、视频优质传输率和音频优质传输率的均值（每日数据总和/天数）。

图 4-14 用户体验



- 视频卡顿率：视频发生卡顿的时长/总视频时长。视频卡顿达到600ms，即被计入卡顿时长。
- 音频卡顿率：音频发生卡顿的时长/总音频时长。音频卡顿达到200ms，即被计入卡顿时长。
- 视频优质传输率：视频传输过程中，丢包率<=5%的传输比例。
- 音频优质传输率：音频传输过程中，丢包率<=5%的传输比例。
- **分布：**将地域按通话用量排名，并显示各地域的通话质量数据。

图 4-15 全球分布



- **网络类型：**将网络类型按通话用量排名，并显示各网络类型的通话质量数据。
说明：在数据项统计图中，若数据项<=5，则降序展示所有网络类型及占比；若数据项>5，则将第5（含第5）之后的所有数据项合并为“其它”作为第5条进行降序展示。

图 4-16 网络类型



- **操作系统：**将操作系统按通话用量排名，并显示各操作系统的通话质量数据。
说明：在数据项统计图中，若数据项<=5，则降序展示所有操作系统及占比；若数据项>5，则将第5（含第5）之后的所有数据项合并为“其它”作为第5条进行降序展示。

图 4-17 操作系统



- **最大同时在线人数**：以时间为维度，展示该应用中不同时间段的最大同时在线人数。

图 4-18 最大同时在线人数



- **SDK版本**：将SDK版本按通话用量排名，并显示各SDK版本的通话质量数据。
说明：在数据项统计图中，若数据项<=5，则降序展示所有SDK版本及占比；若数据项>5，则将第5（含第5）之后的所有数据项合并为“其它”作为第5条进行降序展示。

图 4-19 SDK 版本



4.3 实时数据

您可以查看音视频通话的规模、体验、网络指标的实时数据和分析图表，实时掌握项目整体动态，及时识别异常通话体验和异常根因。

注意事项

- “实时数据”中的数据仅供数据分析和质量问题查询，计费数据请以账单为准。
- 由于统计数据需要时间，可能会有5分钟以内的延迟。

查询说明

- 支持查询最近24小时的实时数据。
- 支持查询的时间跨度最长为24小时。

操作步骤


- 步骤1** 登录[实时音视频控制台](#)。
- 步骤2** 在左侧导航栏中，选择“视镜 (beta) > 实时数据”，进入实时数据页面。
- 步骤3** 输入[应用ID](#)或选择目标[应用名称/ID](#)，即可查看到目标应用中的实时监控数据。
- 步骤4** 您可以根据实际需求选择查看以下维度的实时监控数据：
- **看板**：展现项目的实时在线规模、质量水平和异常情况。
 - **规模**：展示指定时间范围内的实时通话规模数据。
 - **体验**：展示指定时间范围内的实时通话体验数据。
 - **网络**：展示指定时间范围内的实时通话网络数据。

----结束

看板

您可以在**看板**页签中查看项目的整体状态，包含当前房间/用户数、5秒加入房间成功率和音视频流畅度，以及通话的异常数据。

图 4-20 看板



- **当前房间数**：从第一个用户加入房间到最后一个用户离开房间，计为一个通话房间。
- **当前用户数**：当前在线用户数（同用户名不同房间，计为多人）。
- **5秒加入房间成功率**：5秒内加入房间成功人数/尝试加入房间人数。

- 音频流畅度：（总音频时长- 音频卡顿时长）/总音频时长。音频卡顿达到200ms，即被计入卡顿时长。
- 视频流畅度：（总视频时长- 视频卡顿时长）/总视频时长。视频卡顿达到600ms，即被计入卡顿时长。
- 中国地图：展示各地域的在线用户数。
- 报警：动态显示栏，仅在发生异常事件时显示，最多展示6条报警信息。异常事件及对应的阈值如表4-2所示。

表 4-2 异常事件说明

异常事件	检测阈值
系统CPU占用高	80%
App CPU占用高	70%
音频上行网络延时	500ms
音频上行网络抖动	500ms
视频上行网络延时	500ms
视频上行网络抖动	500ms
音频下行网络延时	500ms
音频下行网络抖动	500ms
视频下行网络延时	500ms
视频下行网络抖动	500ms
上行音频丢包	20%
上行视频丢包	20%
下行音频丢包	20%
下行视频丢包	20%
下行视频卡顿	5%
下行音频卡顿	3%

规模

您可以在**规模**页签中查看在线房间数、在线用户数，以及在指定时间段内房间数和用户数的变化趋势，还可以查看在线用户数分布区域及规模数据、在线用户所使用的网络类型、操作系统和SDK版本等。

您可以在页面上方调整需要查看的时间范围，以及指定是否实时更新图表数据。

- **总览**：展示在线房间数、在线用户数，以及在指定时间段内房间数和用户数的变化趋势。

图 4-21 总览



- 在线房间数：从第一个用户加入房间到最后一个用户离开房间，计为一个通话房间。
- 在线用户数：同用户名不同房间，计为多人。
- 分布：将地域按在线用户数降序排列，并显示各地域的在线人数和占总在线用户数的比例。

图 4-22 分布



- 网络类型：将网络类型按在线用户数降序排列，并显示各网络类型的在线人数和占总在线用户数的比例。
说明：在数据项统计图中，若数据项 ≤ 5 ，则降序展示所有网络类型及占比；若数据项 > 5 ，则将第5（含第5）之后的所有数据项合并为“其它”作为第5条进行降序展示。

图 4-23 网络类型



- 操作系统：将操作系统按在线用户数降序排列，并显示各操作系统的在线人数和占总在线用户数的比例。
说明：在数据项统计图中，若数据项 ≤ 5 ，则降序展示所有操作系统及占比；若数据项 > 5 ，则将第5（含第5）之后的所有数据项合并为“其它”作为第5条进行降序展示。

图 4-24 操作系统



- **SDK版本**：将SDK版本按在线用户数降序排列，并显示各SDK版本的在线人数和占总在线用户数的比例。
说明：在数据项统计图中，若数据项 ≤ 5 ，则降序展示所有SDK版本及占比；若数据项 > 5 ，则将第5（含第5）之后的所有数据项合并为“其它”作为第5条进行降序展示。

图 4-25 SDK 版本



体验

您可以在**体验**页签中查看加入房间的成功率及5秒加入房间的成功率、音视频卡顿率和推拉流成功率，还可以查看不同维度下的在线用户数分布及其实时（或指定时刻的）体验数据、在线用户所使用的网络类型、操作系统和SDK版本等。

您可以在页面上方调整需要查看的时间范围，以及指定是否实时更新图表数据。

- **总览**：展示用户加入房间的成功率及5秒加入房间的成功率、音视频卡顿率和推拉流成功率。

图 4-26 总览



- 加入房间成功率：加入房间成功人数/尝试加入房间人数。

- 5秒加入房间成功率：5秒内加入房间成功人数/尝试加入房间人数。
 - 音频卡顿率：音频发生卡顿的时长/总音频时长。音频卡顿达到200ms，即被计入卡顿时长。
 - 视频卡顿率：视频发生卡顿的时长/总视频时长。视频卡顿达到600ms，即被计入卡顿时长。
 - 拉流成功率：音视频播放成功次数/总播放次数。
 - 推流成功率：音视频推流成功次数/总推流次数。
- **分布**：将地域按在线用户数降序排列，并显示各地域的加入房间和5秒加入房间成功率、音视频卡顿率和推拉流成功率。各数据项说明请参见[体验总览](#)。

图 4-27 分布



- **网络类型**：将网络类型按在线用户数降序排列，并显示各网络类型的加入房间和5秒加入房间成功率、音视频卡顿率和推拉流成功率。各数据项说明请参见[体验总览](#)。

说明：在数据项统计图中，若数据项 ≤ 5 ，则降序展示所有网络类型及占比；若数据项 > 5 ，则将第5（含第5）之后的所有数据项合并为“其它”作为第5条进行降序展示。

图 4-28 网络类型



- **操作系统**：将操作系统按在线用户数降序排列，并显示各操作系统的加入房间和5秒加入房间成功率、音视频卡顿率和推拉流成功率。各数据项说明请参见[体验总览](#)。

说明：在数据项统计图中，若数据项 ≤ 5 ，则降序展示所有操作系统及占比；若数据项 > 5 ，则将第5（含第5）之后的所有数据项合并为“其它”作为第5条进行降序展示。

图 4-29 操作系统



- **SDK版本**：将SDK版本按在线用户数降序排列，并显示各SDK版本的加入房间和5秒加入房间成功率、音视频卡顿率和推拉流成功率。各数据项说明请参见[体验总览](#)。
说明：在数据项统计图中，若数据项<=5，则降序展示所有SDK版本及占比；若数据项>5，则将第5（含第5）之后的所有数据项合并为“其它”作为第5条进行降序展示。

图 4-30 SDK 版本



网络

您可以在[网络](#)页签中查看客户端音视频上行优质传输率，及各地域的上行优质传输率。

您可以在页面上方调整需要查看的时间范围，以及指定是否实时更新图表数据。

- **总览**：展示客户端音视频上行优质传输率。

图 4-31 总览



- 客户端视频上行优质传输率：从发送端到SparkRTC的视频优质传输率。
- 客户端音频上行优质传输率：从发送端到SparkRTC的音频优质传输率。
- **分布**：将地域按在线用户数降序排列，并显示各地域的客户端音视频上行优质传输率。各数据项说明请参见[网络总览](#)。



4.4 自动诊断

您可以实时查看应用下所有通话体验异常的用户信息及异常明细数据，快速识别通话异常的类型和影响因素。

注意事项

由于统计数据需要时间，可能会有5分钟以内的延迟。

查询说明

- 支持查询最近24小时的实时数据。
- 支持查询的时间跨度最长为24小时。

操作步骤

- 步骤1 登录[实时音视频控制台](#)。
- 步骤2 在左侧导航栏中，选择“视镜 (beta) > 自动诊断”，进入自动诊断页面。
- 步骤3 输入应用ID或选择目标应用名称/ID，即可查看到目标应用中的所有通话异常诊断数据。

诊断数据图表中可查看的信息主要包含不同异常类型的用户数据、不同异常影响因素的分布和所有通话体验异常的用户详情。

- 总览-RTC**
展示不同异常类型的用户数据，包含加房间慢用户数、通话音频卡顿用户数和通话视频卡顿用户数。

图 4-32 异常用户数据总览



- 加房间慢用户数：能成功加入房间，但加入房间耗时长的用户数。
- 通话音频卡顿用户数：通话时遇到音频卡顿的用户数。
- 通话视频卡顿用户数：通话时遇到视频卡顿的用户数。

● **RTC影响因素分布**

展示指定时段内不同异常影响因素的分布，包含**异常类型**，以及该类型异常的**影响因素**、**影响占比**和**影响的用户数**。影响因素具体请参见表4-3。

说明：在数据项统计图中，若数据项 ≤ 5 ，则降序展示所有异常影响因素及占比；若数据项 > 5 ，则将第5（含第5）之后的所有数据项合并为“其它”作为第5条进行降序展示。

图 4-33 异常影响因素分布详情



- 异常类型：造成通话体验异常的类型，包含进房慢、视频卡顿和音频卡顿。
- 异常因素：造成通话体验异常的影响因素，具体请参见表4-3。
- 影响占比：某异常影响的用户数占总异常影响的用户数的比例。
- 影响用户数：某异常影响的用户数。

表 4-3 影响因素说明

影响因素	检测阈值
系统CPU占用高	80%
App CPU占用高	70%
音频上行网络延时	500ms
音频上行网络抖动	500ms
视频上行网络延时	500ms
视频上行网络抖动	500ms
音频下行网络延时	500ms
音频下行网络抖动	500ms
视频下行网络延时	500ms
视频下行网络抖动	500ms
上行音频丢包	20%
上行视频丢包	20%

影响因素	检测阈值
下行音频丢包	20%
下行视频丢包	20%
下行视频卡顿	5%
下行音频卡顿	3%

- 明细**
展示所有通话体验异常的用户详情，包含**通话时间**、**房间ID**、**异常用户名**、**异常环节**、**异常分类**、**影响因素**和**异常源**。

图 4-34 异常用户详情

明细

请输入房间ID

请输入用户ID

Q

异常用户	时间	房间ID	异常环节	异常类型	影响因素	异常源
t26d3371-8091-4a59-86...	2024-03-28 2...	server-70ff35d69aaa479...	通话	视频卡顿	对端用户无码流	远端: cph_rtsa_server
680f5b8d-1921-478d-a5...	2024-03-28 2...	server-70ff35d69aaa479...	通话	视频卡顿	对端用户无码流	远端: cph_rtsa_server
419403bb-f791-4641-9a...	2024-03-28 2...	server-70ff35d69aaa479...	通话	视频卡顿	对端用户无码流	远端: cph_rtsa_server
t26d3371-8091-4a59-86...	2024-03-28 2...	server-70ff35d69aaa479...	通话	音频卡顿	对端用户无码流	远端: cph_rtsa_server
t26d3371-8091-4a59-86...	2024-03-28 2...	server-70ff35d69aaa479...	通话	视频卡顿	对端用户无码流	远端: cph_rtsa_server
419403bb-f791-4641-9a...	2024-03-28 2...	server-70ff35d69aaa479...	通话	音频卡顿	对端用户无码流	远端: cph_rtsa_server
b255e7b0-07fb-4772-a5...	2024-03-28 2...	server-70ff35d69aaa479...	通话	视频卡顿	对端用户无码流	远端: cph_rtsa_server
680f5b8d-1921-478d-a5...	2024-03-28 2...	server-70ff35d69aaa479...	通话	视频卡顿	对端用户无码流	远端: cph_rtsa_server
4305c1bb-1288-40fc-9b...	2024-03-28 2...	server-70ff35d69aaa479...	通话	视频卡顿	对端用户无码流	远端: cph_rtsa_server
419403bb-f791-4641-9a...	2024-03-28 2...	server-70ff35d69aaa479...	通话	视频卡顿	对端用户无码流	远端: cph_rtsa_server

10

总条数: 69

< 1 2 3 4 5 6 7 >

- 异常环节：通话体验异常发生的环节，包含加入房间和通话。
- 异常分类：通话体验异常的类型，包含进房慢、视频卡顿和音频卡顿。
- 影响因素：造成通话体验异常的影响因素，具体请参见[表4-3](#)。
- 异常源：通话体验异常源的类型，包含本地用户和远端用户。

----结束

5 用量统计

您可以根据应用名称查询近90天的音视频互动时长。

注意事项

“用量统计”非实时刷新，每5分钟统计一次，数据展示可能会有5分钟左右的延迟。

查询说明

支持最大查询跨度31天，最大查询周期90天。

操作步骤

步骤1 登录[实时音视频控制台](#)。

步骤2 在左侧导航树中选择“用量统计”，进入用量统计页面。

您可以通过在“应用管理”页面的“操作”列，单击“用量”跳转到“用量统计”页面进行查看。

步骤3 选择需要查看的时间和应用名称，即可查看到相关统计数据及明细。

统计图中展示了不同分辨率档位（标清/高清/超清）的视频通话时长和纯语音通话时长统计数据。在统计图中您可以进行如下操作：

- 单击如下图标可以选看或取消选看不同规格的音视频通话时长统计情况。

图 5-1 规格图标

● 语音 ● 标清 ● 高清 ● 超清 ● 2K ● 2K+

- 将鼠标指针停留在统计数值线上，可以查看各规格的音视频通话时长。
- 将鼠标指针停留在统计图上，滚动鼠标滚轮可针对某时间跨度范围内的统计图时间横轴进行拉大或缩小整体占比。

图 5-2 音视频时长统计



说明

“用量统计”中记录的通话时长仅供数据分析和参考使用，计费数据请以账单为准。

----结束

6 云资源授权

您可以将OBS桶授权给SparkRTC服务，允许录制文件存储在OBS桶中。

注意事项

授权的OBS桶所在区域必须为华北-北京四。

前提条件

- 因录制生成的视频文件是存储在OBS服务中的，因此，您需要先开通OBS服务，具体请参见[OBS快速入门](#)。
- 已在OBS服务中创建用于存储录制文件的OBS桶，若未创建，请参见[OBS帮助中心](#)创建桶。

操作步骤

步骤1 登录[实时音视频控制台](#)。

步骤2 在左侧导航树中选择“云资源授权”，进入桶授权页面。

您可以通过在“添加录制规则”页面的“存储-桶”中，单击“去授权”跳转到“云资源授权”页面进行OBS桶授权。

步骤3 找到需要存储录制文件的OBS桶，在右侧“操作”列，单击“授权”即可，如[图6-1](#)所示。

图 6-1 OBS 桶授权

云资源授权

桶名	区域	是否已授权	操作
ag[redacted]st	华北-北京四	已授权	取消授权
g[redacted]ph	华北-北京四	未授权	授权
h[redacted]	华东-上海一	未授权	授权
log[redacted]ce	华北-北京四	未授权	授权
me[redacted]gmq	华北-北京四	未授权	授权
me[redacted]demo	华北-北京四	未授权	授权
me[redacted]mo-new	华北-北京四	未授权	授权
me[redacted]mu	华北-北京四	未授权	授权
me[redacted]east-3	华东-上海一	未授权	授权
mp[redacted]est	华北-北京四	已授权	取消授权

10

总条数: 30

<123>

----结束

后续操作

OBS桶授权后，您可以在配置录制规则时选择将录制文件存储到已授权的目标OBS桶中，然后在OBS服务中管理录制文件，如下载、分享等操作。录制配置相关操作请参见[录制管理](#)。